




	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

Préparation et intégration d'une station Windows XP et Seven Pro 32 bits ou 64 bits sur un domaine Scribe



	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

Historique des versions			
N° de version	Eléments modifiés	Date	Rédacteur
1.0		22/02/12	L. Couillaud

	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

SOMMAIRE

<i><u>I. Remarques :</u></i>	<i>4</i>
<i><u>II. Prérequis</u></i>	<i>4</i>
<i><u>III. Récupération des outils nécessaires</u></i>	<i>4</i>
<i><u>IV. Préparation de l'intégration au domaine</u></i>	<i>5</i>
<i><u>V. Intégration au domaine</u></i>	<i>7</i>
<i><u>VI. Finalisation</u></i>	<i>9</i>
<i><u>A. Installation de l'antivirus</u></i>	<i>9</i>
<i><u>B. Sauvegarde de la machine avec OSCAR à l'état zéro</u></i>	<i>9</i>

	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

I. Remarques :

- Cette documentation est rédigée pour Windows Seven Professionnel mais le fonction de l'intégration d'un Windows XP Professionnel est identique.
- Ce document suppose que le serveur Scribe s'appelle scribe et que le domaine Scribe s'appelle Pédago. Dans le cas contraire, il vous suffit de remplacer ces noms par ceux qui correspondent à votre réseau.
- Si c'est la première station sous Windows Seven que vous intégrez à votre domaine, il est conseillé dans ESU, pour chaque groupe de machines et pour chaque groupe d'utilisateurs de développer la branche Windows\Environnement puis décocher la règle « Activer l'environnement classique (Active Desktop) » puis de développer la branche Windows\Bureau puis cocher la règle « Désactiver Active Desktop ». Cette opération est à faire si vous souhaitez que le bureau de Windows Seven n'affiche plus les raccourcis sous la forme de lien web (simple clic au lieu de double clic)

II. Prérequis


- a) La station doit être sous Windows Seven Professionnel 32 ou 64 bits ou Windows XP.
- b) La station doit être connectée au réseau pédagogique.
- c) La licence Microsoft Windows Seven doit être activée.
- d) Le Scribe doit être visible (ping IP_SCRIBE ou ping scribe fonctionne).
- e) Le domaine du Scribe doit être visible (nbtstat -a IP_SCRIBE fonctionne).
- f) Vous disposez d'une clef USB



III. Récupération des outils nécessaires

Sur une station XP du domaine Pedago, connectez-vous en admin et insérez votre clef USB. Accédez à <http://www.ac-noumea.nc/saie/spip.php?article221>

- Téléchargez le fichier « Outils_prepa_Integrdom.zip »
- Décompressez le fichier
- Copiez les deux fichiers (PreparationXXXXall.exe / IntegrDom.exe)
- Collez les deux fichiers dans le dossier U:\IntegrDom\ en écrasant les anciens.


Copiez le répertoire IntegrDom sur votre clef.




	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

IV. Préparation de l'intégration au domaine

Sur la station Seven à configurer, connectez-vous sous un compte local.
Branchez votre clef USB et accédez au dossier IntergDom.




Cliquez droit sur l'outil de préparation et choisissez « Exécuter en tant qu'administrateur ».





Autorisez le programme à apporter des modifications à l'ordinateur.


Le nom actuel de la station s'affiche, modifiez-le si besoin pour le faire correspondre à la nomenclature de type « S<nom de la salle>-P<numéro du poste> ». Par exemple, SG21-P14 est la quatorzième station de la salle G21.




Si le système vous indique « ERREUR : Fichier de paramètres : ParamIntegr.txt illisible ou introuvable », lancez préalablement IntegrDom, renseignez les champs, sauvegardez les paramètres puis quittez IntegrDom et revenez à l'outil de préparation.

	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

Si c'est votre premier Seven, vous pouvez cliquer l'onglet « paramètres » de la préparation. Vous accédez ainsi au paramétrage de l'outil qui va vous permettre de personnaliser le nom du serveur, son adresse IP, le nom du domaine, le compte admin nécessaire à la montée sur le domaine et un compte admin local qui sera crée pour d'éventuelles tâches administratives ou de surélévation d'applications.



Appliquez.





La station teste le contexte d'application, et procède aux modifications s'il est valide.

```
Opération
1- TESTS DU CONTEXTE :
>> Compatibilité de Windows :.....[OK]
>> Nom de l'ordinateur :.....[OK]
>> Droits de l'utilisateur :.....[OK]
>> Visibilité du serveur scribe :....[OK]
>> Station déjà dans un domaine ?....[NON]

2- PREPARATION DE LA STATION :
>> Modification de la configuration..[OK]
>> Renommage de la station.....[OK]
>> Redémarrage de la station.....[OK]
```

Elle redémarre automatiquement pour prendre en compte la nouvelle configuration.

	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	


V. Intégration au domaine

Une fois que la station a redémarré, reconnectez-vous sous le compte local de la station, rebranchez votre clef USB et retournez dans le dossier IntegrDom.


Lancez l'outil IntegrDom.exe.

Saisissez le mot de passe admin du domaine si besoin.


Sauvegardez et cliquez sur « Intégrer le Domaine » pour lancer l'intégration.





La station monte sur le domaine.




L'intégration au domaine se déroule.




	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

Le client Scribe approprié (32 ou 64) se lance : validez.





Installez.



Redémarrez maintenant.



Après son reboot, votre station est fonctionnelle !

	Finalisation d'une station sur le domaine Scribe	
	Préparation et IntegrDom	

VI. Finalisation

A. Installation de l'antivirus

Il ne reste plus qu'à installer l'antivirus.

Utilisez le raccourcis clavier « Touche Windows + R » pour lancer l'outil « Executer ».
Saisir \\wsus-<etab>\ofscan\AutoPcc.exe puis appuyez sur Entrée.

B. Sauvegarde de la machine avec OSCAR à l'état zéro.

Suivre la documentation de Oscar pour faire une sauvegarde en local de la machine.